




图表组指标



1. 概要	2
2. 使用图表组指标	3
2.1 将指标添加到图表中	3
2.2 选择是关联时间周期还是代码	3
2.3 向组别分配图表	3
2.3.1 红色、绿色和蓝色图表组	4
2.4 更改已打开图表的代码	5

1. 概要

“图表组”指标将专业交易平台的功能引入到 MT4：关联图表，以便在一个图表上[改变代码](#)，自动更改其他已关联图表。

例如：您有三个打开的欧元美元图表，分别为 15 分钟、30 分钟和 1 小时。使用指标将图表关联在一起。将其中一个图表变更为新的代码，如英镑美元，然后自动更新所有其他图表至英镑美元。换言之，指标提供了在不同代码之间切换多个图表的快捷方式，无须使用 MT4 配置文件并为每个代码设置不同的配置文件。

在下面的示例中，有三对关联图表（标记为绿色、红色和蓝色）。更新任何图表上的代码都自动更新其对应的关联图表。




您也可以使用指标同步时间周期而不是代码。例如，您已经打开了欧元美元、英镑美元和美元日元的图表，修改其中一个图表上的时间周期，就自动修改了其他两个图表的时间周期。

2. 使用图表组指标

2.1 将指标添加到图表中


您可以按平常的 MT4 方式将图表组指标添加到图表中，即将其从导航拖到图表上，或者在导航中双击它。您也可以使用标准的 MT4 操作，例如添加显示器到您的列表或收藏，或向其分配热键。

您需要在指标选项的“通用”选项卡中“打开“允许 DLL 导入”设置：



2.2 选择是关联时间周期还是代码

图表组默认指标将同步所有关联图表上的代码。您可以使用指标设置的“输入”选项卡上的选项，指示同步的是时间周期：



2.3 向组别分配图表

指标会默认在图表的右下角创建一个文本框。您可以通过给他们相同的组名来关联图表。在下面的示例中，图表被分配至叫作“SCALP”的组，然后它将更改所有其他也分配至该组的图表——或者被分配至该组的其他图表所更改。



您可以有任意数量的图表，既可全部分配到相同组，也可分配到不同的组。在[本文档开头的示例](#)中，有三个不同的组，每组包含两个图表。

2.3.1 红色、绿色和蓝色图表组

组文本框在可用时通常变为黄色（如[上面的示例](#)所示）。但为了更容易识别哪些图表是关联在一起的，如果使用组名 R、G 或 B，那么组方框被设为红色、绿色或蓝色。

如果您有多组图表，那么可以更容易地看到红色图表相互关联，蓝色图表也单独相互关联，而不是仅读取文本框中的组名。



对于要用到更多不同颜色的情况，您可以使用组名 1 到 6：

- 1 = 红色
- 2 = 蓝色
- 3 = 绿色

- 4 = 紫色
- 5 = 黑色
- 6 = 灰色

2.4 更改已打开图表的代码

所有 MT4 用户都知道如何调整图表的时间周期。您也可以更改图表的代码（如，将现有图表从欧元美元更改为英镑美元，而不是关闭欧元美元图和打开新的英镑美元图表）。

如果您还不知道这一点……您可以通过从 MT4 市场报价窗口拖动代码图表来更改图表的代码（与通过从导航中拖动指标到图表的方式相同）。

